

Zone de lancement rapide

La zone de lancement rapide est la zone de la barre des tâches placée habituellement contre le bouton "démarrer". Elle justifie son nom par le fait qu'un simple clic sur l'icône du raccourci permet de lancer le programme.

Son énorme avantage est qu'elle est toujours accessible parce qu'elle ne sera jamais recouverte par les fenêtres d'applications comme les raccourcis placés sur le bureau.

Comme la place y est quand même limitée, on n'y installe que des raccourcis sur les applications que l'on utilise le plus souvent.



Avant de faire glisser un raccourci dans la zone de lancement rapide, il faut bien sûr qu'il existe déjà. Soit dans les programmes du menu démarrer, soit dans un dossier quelconque ou sur le bureau. Au besoin créez-le en faisant un clic droit sur l'icône de lancement du programme puis "envoyer vers"---> "bureau (créer un raccourci)"

Installez un raccourci

Préparez l'installation

Commencez par déverrouiller la barres des tâches :

Clic bouton droit dans une zone vide de la barre des tâches -> décochez "Verrouiller la barre des tâches" (si ce n'est pas déjà fait).

Une limite en pointillés apparait sur les bords droit et gauche de la zone de lancement rapide.



Placez la souris sur le bord droit, le curseur se transforme en double flèche. Tirez cette limite vers la droite en maintenant le bouton appuyé. Cela fera de la place pour la nouvelle icône de raccourci.

Installez l'icône

Tirez l'icône de raccourci dans la zone en la tirant avec le bouton droit de la souris :

clic bouton droit sur l'icône, tirez-la en maintenant le bouton appuyé jusqu'à l'emplacement souhaité dans la zone de lancement rapide et relâchez le bouton.

Un menu contextuel s'affiche, choisissez "Déplacer ici" ou "Copier ici" selon ce que vous désirez faire.

Ajustez la zone et verrouillez

Inutile de laisser cette zone prendre trop de place sur la barre des tâches.

Tirez son bord droit en pointillés vers la gauche afin de régler la largeur au plus serré pour voir toutes les icônes.

Il ne reste plus qu'à verrouiller la barre des tâches :
clic bouton droit sur une zone vide de la barre des tâches -> Cochez "Verrouiller la barre des tâches".

Les petits problèmes ordinaires

Vous ne voyez pas cette zone

Vérifiez que la zone de lancement rapide est affichée.

Clic bouton droit sur une zone vide de la barre des tâches --> "Barres d'outils" --> "Lancement rapide" doit être coché, sinon cliquez dessus pour cocher cet article.

Vous avez perdu une ou des icônes

Vérifiez d'abord que vous avez laissé assez de place dans la zone de lancement rapide pour toutes les icônes. Déverrouillez la barre des tâches (voir ci-dessus), agrandissez-la suffisamment.

N'oubliez pas de la reverrouiller.